

KOBOLD VR200 SZOFTVER FRISSÍTÉS

Új frissítés érkezett VR200 Robot Koboldjának szoftveréhez!

A legújabb szoftver verzió 2.1.3. a Kobold VR200 padlófelismerő viselkedését javítja. A frissített padlószensor-algoritmus növeli a navigációs biztonságot és csökkenti az esetleges hibákat. Javasoljuk, hogy frissítse szoftverét a még egyenletesebb és biztonságosabb működés érdekében a Kobold VR200 készülékén. További információkat a szoftver frissítésről a Robot Kobold használati utasításában talál.

FRISSÍTÉS A 2.1.3 VERZIÓRA

- Töltse le a RobotData.zip fájlt a számítógépére
- Jobb egér gomb klikk, „Kibontás”
- Másolja át a RobotData mappát az USB meghajtójára.

1. USB adapter előkészítése

Keresse meg az USB adaptert, amit a VR200 Robot Koboldhoz kapott.



2. USB adapter csatlakoztatása a robothoz

Miután csatlakoztatta az USB meghajtót az adapterhez, csatlakoztassa az eszközt a Robot Koboldhoz úgy, ahogyan az a képen látható.



3. Menü megnyitása

Nyomja meg a „Start” majd az „OK” gombot a menü megnyitásához.




4. „Beállítások” kiválasztása

Nyomja meg a lefelé mutató gombot kétszer, hogy kiválassza a „Beállítások” funkciót.



5. „Szoftverfrissítése” kiválasztása

Válassza a legutolsó lehetőséget (8-szor nyomja meg a lefelé mutató gombot).





6. „SW PROD” funkció kiválasztása

Nyomja meg az OK gombot az „SW PROD” funkció kiválasztásához („Kiválasztás”).



7. Várakozás a frissítésre

Most elindul a frissítés, és kb. 1 percen belül a készülék újraindul.



Újraindulás után a magyar nyelvet újra be kell állítani, melyet magától felajánl a készülék.

A nyelv beállítása után „Hotspot mode” felirat jelenik meg a kijelzőn, melyet a „Beállítások”, „Wifi beállítás” menüponton belül a pipát kivéve lehet kikapcsolni.

8. Most már élvezheti a legújabb verzió előnyeit!

Megtekintheti a Szoftver verzióját az "Információ", majd a "Felülvizsgálat" gombra kattintva, ahol megjelenik a „SV ver 2.1.3”.